

Dokumentation

Einbindung proFewo-IBE in eine Website

Die proFewo IBE gibt es in zwei responsiven Varianten. Sie können je nach Design Ihres Webportals die für Sie optimale Variante in ein I-Frame einbinden:

- **Modus 1** schmiegt sich immer ideal in die vorgegebene I-Frame-Größe ein. Die Größe des I-Frames wird dabei auf Ihrem Webportal fest oder prozentual bestimmt. Die Maße des I-Frames sind frei wählbar, sollten für eine optimale Präsentation aber 800x600 Pixel nicht unterschreiten.
- Bei **Modus 2** geben Sie bei Ihrem responsiven Webportal nur die (dynamische) Breite des I-Frames an. Die proFewo IBE übergibt per Javascript immer die optimale Höhe des I-Frames an das aufrufende Webportal. Ab Unterschreiten der Mindestbreite von 650 Pixel wechselt die Darstellung der IBE automatisch in die mobile Ansicht. Zur Steuerung des **Modus 2** muss auf Ihrem Webportal ein Javascript eingebunden werden (s.u.).

Zum Einbinden von proFewo-IBE in das I-Frame benutzen Sie bitte den folgenden Link:

[https://www.profewo.de/ibe4/?m=\[\]&a=\[\]&p=\[\]&suchisoland=\[\]&modus=\[\]](https://www.profewo.de/ibe4/?m=[]&a=[]&p=[]&suchisoland=[]&modus=[])

Parameter	Beschreibung	
m	Ihre Mandanten - ID (wird von proFewo vergeben)	Pflicht
a	Ihre Agenturnummer bei proFewo	
p	Mit dem p-Parameter können Sie eine frei wählbare „Kennung“ zur Kennzeichnung z.B. eines bestimmten Buchungskanals mitgeben. Der Parameter wird in der Buchungsübersicht und Bestätigungsmail mit ausgeliefert. Er gilt allerdings nur intern und wird bei einer Buchung nicht an den Veranstalter weitergereicht.	Optional
suchisoland	suchisoland entspricht der Zwei-Buchstaben-Länderkodierung laut ISO 3166-2. Mit diesem Parameter startet die IBE direkt mit einer Auswahl an Objekten aus diesem Land. Der Standard Wert bei keiner Angabe ist „DE“ für Deutschland als Startparameter.	
modus	Über den Parameter modus steuern Sie, in welchem Modus (s.o.) die IBE gestartet werden soll. Mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> • „1“: Standardwert ohne automatische Höhenanpassung • „2“: automatische Höhenanpassung / Mobilversion (s.o.). 	

Bitte beachten: Nur URL konforme Parameter nutzen (keine Umlaute, Leerzeichen, oder Sonderzeichen)!

Weitere Anpassungen wie Farben und Logo werden bei „**Einstellungen**“ im proFewo-Counter festgelegt.


Bei **Modus 2** müssen auf Ihrem Webportal noch folgende Anpassungen vorgenommen werden:

- Das I-Frame, in dem die proFewo IBE eingebunden wird, braucht die ID „**proFewoIFrame**“ (bitte Groß- / Kleinschreibung beachten)
- Folgenden Javascript-Link im HTML-head einbinden:

```
<script type="text/javascript" src="https://www.profewo.de/ibeR/IBE_iframeHeight.js"></script>
```


Beispiele für die Einbindung (IBE-Onlinebeispiele [hier](#))

REISEBÜRO TESTER (Framegröße: 900px X 600px)



Modus 1

REISEBÜRO TESTER (Framegröße: 1250px X 720px)



Die I-Frame-Größe wird dabei vom Webportal fest oder prozentual vorgegeben

Modus 2

Die I-Frame-Höhe passt sich dem Inhalt der IBE dynamisch an.

